

Asistente de Transferencias Masivas

Manual de usuario · Julio 2026

Este asistente genera las salidas de depósito y prepara las transferencias TRS a partir de un fichero tabulado. La operación se ejecuta con los datos seleccionados en pantalla y muestra el resultado línea a línea.

Pantalla principal. El fichero debe seleccionarse mediante **Abrir**; no se debe indicar únicamente una carpeta.

01

Seleccione el fichero

Pulse **Abrir** y elija directamente el fichero **.txt** de TRS. Debe contener cabecera, datos tabulados y las columnas esperadas de modelo, calidad y cantidad.

02

Complete la operación

Revise la **fecha de salida** y seleccione **depósito origen**, **depósito destino**, **importador** y **país destino**. Origen y destino no pueden ser el mismo.

03

Procese y supervise

Pulse **Procesar**. En Seguimiento se informa del artículo, unidades solicitadas y unidades finalmente extraídas. Espere al mensaje de finalización antes de cerrar.

! **Agrupar líneas por artículo** está activado por defecto. Suma las unidades de todas las líneas del mismo artículo y envía una única petición de salida por artículo. Desmárquelo si necesita procesar y visualizar cada línea del fichero por separado.

Restricciones y resultado del proceso

Uso operativo

RESTRICCIÓN 01

Exclusión entre importadores

El **importador seleccionado** determina qué importadores de las entradas de depósito son incompatibles con la salida.

Si el importador asociado a una línea candidata aparece en la lista de exclusiones configurada, esa línea se **descarta** y no se utiliza para cubrir las unidades solicitadas.

RESTRICCIÓN 02

Grupo de países de salida

Cada entrada puede tener asociado un grupo de países restringidos. El sistema compara ese grupo con el **país destino seleccionado**.

Si el país destino pertenece al grupo indicado en la entrada, la línea candidata se **descarta** y no participa en el consumo FIFO.

Antes de pulsar Procesar

- ✓ Compruebe que ha seleccionado el fichero, no la carpeta de entrada.
- ✓ Verifique la fecha efectiva en la que se realizará la salida.
- ✓ Confirme que el depósito origen contiene el stock esperado.
- ✓ Seleccione el depósito destino correcto para la TRS.
- ✓ Revise importador y país: ambos condicionan las líneas de depósito disponibles.
- ✓ Decida si desea agrupar por artículo o conservar cada línea original.

i Una línea puede extraer menos unidades de las solicitadas cuando no existe saldo suficiente o cuando parte del saldo queda descartado por las restricciones. Revise siempre el área **Seguimiento**.

Validaciones del fichero

- Debe existir y ser accesible.
- Debe tener extensión **.txt**.
- Debe incluir cabecera y al menos una línea válida.
- El formato debe ser tabulado y contener las columnas necesarias.
- El artículo y las unidades deben ser válidos; las unidades se procesan como número entero.

Finalización

Si el proceso termina correctamente, el seguimiento muestra la confirmación y el fichero se mueve a la **carpeta de procesados** configurada.

Ejemplo de seguimiento:

Artículo: 0962586 · Solicitadas: 10 ·
Extraídas: 8,00

! **Ante un error:** lea el mensaje mostrado, compruebe el formato del fichero y las selecciones realizadas. No vuelva a procesar el fichero hasta confirmar si fue movido a procesados y si se generó alguna salida. Si la incidencia continúa, facilite el texto del error y el fichero al equipo de soporte.